

U bent een vervoerder en maakt gebruik van een subcontractor. Deze subcontractor zal namens u één of meerdere zendingen ophalen bij een expediteur en aanleveren bij een afhandelaar. Dit stappenplan legt u uit hoe u een subcontractor aan u koppelt (subcontractor relatie). How-To 7b toont u hoe de expediteur van de subcontractor relatie gebruik kan maken.

1. Heeft de subcontractor een vaste vervoerdersrelatie met de expediteur

↓ Nee

2. Heeft de chauffeur een ACN pas

↓ Ja

3. U kiest in eCargo Receipt in het 'Search Results AWB' (a) voor de knop 'SubContractor' (b)

↓

4. U kunt eventuele bestaande Subcontractor relaties wijzigen, verwijderen (c), of u kiest in het geopende scherm voor 'Create new Subcontracting relation' (d)

↓

5. Kies een eLink Initiator (partij die eLink rit aanmaakt) (e); datum en tijd (f), geldigheid (g), koppel een pas via 'Get data' of 'Manual card number' (h), vul een kenteken in (i) en klik op 'Submit Data' (j)

↓

De subcontractor relatie is nu opgeslagen namens u als 'Contractor'. De subco-code (k) kan worden gebruikt door de gekoppelde chauffeur (de 'Subcontractor'). Ga nu naar *How-To 7b* voor het gebruik van de subco-code

→
Ja

Het is niet nodig om aparte subcontractor relaties vast te leggen. Er kan gebruik gemaakt worden van een vaste vervoerder

→
Nee

De chauffeur dient een ACN pas te hebben om gebruik te maken van eLink

Search Results AWB (a) **SubContractor** (b)

Create new Subcontracting relation (c) **Action** (d)

Create/Update Subcontracting relation

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-----|
| Contractor Company | Cargonaut | (e) |
| eLink Initiator | CGNAMS | (e) |
| Date | 09-12-2021 | (f) |
| Start Time | 10:00 | (f) |
| Validity | 24 hours | (g) |
| Subcontractor Company Driver | Get data (h) / Manual card number (h) | (h) |
| Truck LPN | LI-CE-NCE | (i) |
| Subco code | CGN-1FF315 | (k) |

Submit Data (j) Cancel (j)



U bent een expediteur en maakt gebruik van een vervoerder die gebruikt maakt van een subcontractor. Deze subcontractor zal namens u een aantal zendingen aanbrenge bij de afhandelaar. Dit stappenplan legt u uit hoe u een subcontractor koppelt in een eLink trip nadat deze is aangemaakt. Zie voor het aanmaken van een subcontractor relatie How-to 7a.

Is de subcontractor relatie aangemaakt in eLink en is de subco-code (a) bekend? Zie ook *How-to 7a*?

Ja

2. Maak een visit aan volgens *How-To 1: Hoe maak ik een eLink Visit (b)*

3. Bij het aanmaken van de trip (zie *How-To 2: Hoe maak ik een eLink Trip (c)*) koppelt u allereerst de pas via stap 4: 'Get Data' of 'Manual Card'

4. Vervolgens klikt u op de knop 'Subco Code' (d) om de subco-code in te vullen. Er opent een nieuw scherm

5. U vult de subco-code (e) in en drukt u op Submit (f). Indien een foutieve of (nog) niet geldige Subco-code wordt ingevuld krijgt u hiervan een melding. Een subco-code kan éénmaal worden gebruikt.

6. Rond het aanmaken van de trip af volgens *How-To 2: Hoe maak ik een eLink Trip*

De eLink rit is nu digitaal vooraangemeld door de eLink Initiator (expediteur). De 'Contractor' heeft óf een Vaste Vervoerder relatie, óf is zelf Regulated Agent. De chauffeur mag als 'Subcontractor' namens de 'Contractor' éénmalig een trip uitvoeren met de ingegeven Subco-code

Subco code
CGN-1FF315

a

b

c

Create/Update Trip & Pre announcement

| Selected Visits | Estimated DateTime | Visit | # AWBs | Dest/Origin | E-Link Status | Discharge Seq. | Dock Nr. |
|-----------------|--------------------|----------------|--------|-------------|---------------|----------------|----------|
| | 22/02/2011 12:00 | 22-02-2010 004 | 1 | WFSAMS | | 4 | |

Add to Trip (or 'New')

Trip 22-02-2011 002

| Planned Visits In Trip | Estimated Date Time | Visit | # AWBs | Dest/Origin | E-Link Status | Discharge Seq. | Dock Nr. |
|------------------------|---------------------|----------------|--------|-------------|---------------|----------------|----------|
| | 22/02/2011 10:00 | 22-02-2010 001 | 1 | WFSAMS | Planned | 2 | |
| | 22/02/2011 11:00 | 22-02-2010 002 | 3 | SKYAMS | Planned | 3 | |
| | 22/02/2011 09:00 | 22-02-2010 003 | 4 | KLMAMS | Planned | 1 | |

Contractor Company: Snel Transport
 Haulier relation: Yes
 Trucker RA: Yes
 Subcontracting Company: Vlug Transport

Driver: T. Driver
 Truck LPN: BB-ST-01

Status: Planned

Buttons: Submit Data, Pre Announce Trip, eCSD, Cancel

Create/Update Subcontracting relation

Provide Subcontractor code (xxx-nnnnnn)

e CGN-1FF315

f

Submit Cancel

